



Drucker in Windows hinzufügen

Unter Windows kann nun ein Drucker über den cups-Server als IPP (Internet Printing Protocol) Drucker hinzugefügt werden.

Öffnen Sie hierzu den Dialog "Drucker oder Scanner hinzufügen"



Wählen Sie anschliessend die Option "Drucker unter Verwendung einer IP-Adresse oder eines Hostnames hinzufügen"



←  Drucker hinzufügen

Einen Drucker anhand anderer Optionen suchen

☐ Mein Drucker ist etwas älter. Ich benötige Hilfe bei der Suche.

☐ Freigegebenen Drucker über den Namen auswählen

Durchsuchen...

Beispiel: \\Computername\Druckername oder
http://Computername/printers/Druckername/.printer

☒ Drucker unter Verwendung einer IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen

☐ Bluetooth-, Drahtlos- oder Netzwerkdrucker hinzufügen

☐ Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen

Weiter Abbrechen

Stellen Sie sicher, dass der Gerätetyp IPP-Gerät ausgewählt ist und fügen Sie Ihren Drucker nach folgendem Schema hinzu:

http://**ip-adresse**:631/printers/**druckername**

Ersetzen Sie die farbigen Teile mit Ihren eigenen Angaben.

 Drucker hinzufügen

Einen Druckerhostnamen oder eine IP-Adresse eingeben

Gerätetyp:

IPP-Gerät

Hostname oder IP-Adresse:

http://ip-adresse:631/printers/druckername

Die automatische Erkennung erkennt WSD- und TCP/IP-Drucker.
Um nach einem IPP-Drucker zu suchen, muss IPP aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Weiter

Abbrechen

Bestätigen Sie mit weiter und Testen Sie, ob Sie drucken können.

Revision #1

Created 26 January 2023 01:40:51 by Admin

Updated 26 January 2023 01:47:45 by Admin